

Zuordnen von Floatinglizenzen zu bestimmten Benutzern

Der nachfolgende Tipp kommt aus der Kundenbasis von PBU CAD-Systeme GmbH. Wir bedanken uns diesbezüglich bei Herrn Dobner, von der Firma Burgmann Industries.

Einige Firmen haben unterschiedliche Arten von Solid Edge Floating Lizenzen in unterschiedlicher Anzahl im Einsatz. Zum Beispiel:

10 Solid Edge Classic Floating, 3 Solid Edge Foundation Floating, 2 Express Route Floating, 1 Catia V4 Translator und 2 Wireharness Floating.

Startet nun ein Benutzer, wird die entsprechende Lizenz nach dem Prinzip, "first come first serve" vergeben.

In vielen Firmen besteht sehr häufig der Wunsch, dass bestimmte Lizenzen bestimmten Abteilungen bzw. Benutzern zugeordnet werden.

Diese Aufgabe kann mit der „sedemon.opt“ Datei bewerkstelligt werden. Diese Datei kann mit einem Editor erstellt werden und muss nur in das „Progam“ Verzeichnis der FlexLM Installation gespeichert werden. Der Inhalt der Datei kann wie folgt aussehen:

#Definition von Gruppen:

GROUP noseclassic Mueller Huber

GROUP noCatiav4 Huber Schmitt

GROUP patentabteilung Maier Mueller

#Gruppe von Benutzern Catia V4 Schnittstelle ausschließen:

EXCLUDE solidedgecatiav4 GROUP noCatiav4

#Gruppe von Benutzung solidedgeclassic ausschließen:

EXCLUDE solidedgeclassic GROUP noseclassic

#Gruppe von Benutzung patentabteilung ausschließen:

EXCLUDE sewebpublisher GROUP patentabteilung

#Gruppe ausleihen von Lizenzen verbieten (solidedgeclassic und solidedge):

EXCLUDE_BORROW solidedgeclassic GROUP noseclassic

Die Zeilen mit dem „#“ sind Kommentarzeile


Zu Beginn können, wie hier in diesem Beispiel gezeigt, zunächst mehrere Gruppen definiert werden.

Seite 1

Zentrale Deutschland
Robert-Bosch-Straße 8
D-86551 Aichach
Fon: 0049/(0)8251/8191-0
Fax: 0049/(0)8251/8191-29
Email: info@pbu-cad.de
Web: www.pbu-cad.de



Zentrale Österreich
Franzosenhausweg 53
A-4030 Linz
Fon: 0043/(0)732/370184-0
Fax: 0043/(0)732/370184-44
Email: info@pbu-cad.at
Web: www.pbu-cad.at



Zuordnen von Floatinglizenzen zu bestimmten Benutzern

Dies geschieht mit der Syntax : „GROUP“ „Name der Gruppe“ „User“

Die Benutzer müssen standardmäßig Case Sensitive wie im ActiveDirectory verzeichnet angegeben werden.

Anschließend kann mit „EXCLUDE“ angegeben werden was für die Benutzergruppen nicht zur Verfügung stehen soll.

Hierbei wird am besten der richtige Wert aus der Lizenzdatei kopiert z. B. „solidedgecatiav4“, anschließend wird über „GROUP“ die Zuordnung zur Gruppe gemacht.

Weitere Optionen und Informationen findet man im *LicensingEndUserGuide.pdf* auf der Solid Edge DVD im Verzeichnis *License Manager\FLEXlm User Guide*.